

| Filsystemer |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAT         | et filsystem udviklet af Microsoft til at erstatte legacy filsystemer                                 |
| FAT32       | nyere og hurtigere version af FAT, som støtter op til 2TB                                             |
| NTFS        | et filsystem, som kan bruge fra 4KB til 64KB klusters, så det er muligt at opnå høje mængder af plads |

| Disks              |                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basic Disk         | limit på 4 partitioner                                                                                                                                       |
|                    | 1 Primære partition skal være markeret aktiv                                                                                                                 |
|                    | Primary partition har drive letter (C:)                                                                                                                      |
| Dynamic Disk       | Man kan ikke installere et styresystem på et Dynamic Disk, men der er mulighed for at opgradere en Basic disk som indeholder styresystem til et Dynamic Disk |
|                    | Volume på Dynamic Disks svare til Partitions og Logical drives på Basic Disks                                                                                |
| Operating System   | De fleste kan kun se en primary partition, resten er usynlige                                                                                                |
| Primary partition  | Bruges til bootfiler                                                                                                                                         |
| Extended Partition | Kan opdeles i mange Logical Drives (op til 26)                                                                                                               |
| Logical Partition  | Virtuelt opdelt extended partition                                                                                                                           |
| Volumes            | Data opbevarings enhed                                                                                                                                       |
| Simple Volume      | Fungerer som primary partition på en Basic Disk                                                                                                              |
| Extended Volume    | Indeholder plads fra flere områder på disken                                                                                                                 |
| Spanned Volume     | Kombinere områder fra 2 eller mere Disks til et Storage Unit                                                                                                 |
|                    | Fylder et område af gangen                                                                                                                                   |
|                    | Ofre ingen Fault Tolerance, så hvis en disk fejler, mistes alt data                                                                                          |
| Striped Volume     | Brug af 2 eller flere diske for at få hurtigere læse/skrive hastighed                                                                                        |

| Disks (cont)    |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mirror Volume   | alt data fra et drev bliver spejlet på et andet drev, for at skabe redundans              |
| Disk Management | Bruges til at administrere installerede drev. Kan bruges til partitionering / Formatering |
| Diskpart        | Command-line værktøj til at håndtere drev                                                 |
| convert.exe     | Kan bruges til at konvertere basic til dynamic                                            |

| Disk Quota            |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FSRM                  | File Server Resource Manager. Række tools i Windows 2016 server OS admin har fx muligheder         |
|                       | Placere lagringsgrænser for mængder og mapper                                                      |
|                       | Forhindre brugere i at gemme bestemte filtyper til serveren                                        |
|                       | Generere omfattende lagringsrapporter                                                              |
| Bløde kvote           | sporer diskplads, der bruges af filer, men forhindrer ikke grænsen i at blive overskredet          |
| Hård kvote            | Her bliver diskplads håndhævet og brugeren har ikke tilladelse at overskride den tilladte kvote    |
| Skabeloner/Temp-lates | Kvota skabeloner gør det nemt for dig at anvende opbevaringsgrænser af mange mapper alt på en gang |
| File Screening        | Med File Screening kan man udføre følgende opgaver:                                                |
|                       | Oprette file screening for styring af forskellige typer filer                                      |
|                       | Definere file screening                                                                            |
|                       | Opret file screening undtagelser                                                                   |
| Dirquota              | kommandoværktøjet som er installeret med FSRM og indeholder underkommandoer til:                   |
|                       | Oprettelse og administration af kvoter                                                             |



### Disk Quota (cont)

Automatisk anvendelse af kvoter og skabeloner

konfiguration af administrative muligheder for arbejde med kvoter

Windows Server Backup mulighed for at backup og genskabe operativsystemet, filer eller mapper der er blevet gemt på serveren

### Backup-Typerne

Filbaseret Arkivbitten skal være aktiv for at der bliver taget backup af den bestemte fil.

Blokba-seret Drejer sig om backup af de forskellige blokke, hvor der er lavet ændringer.

Full Backup Backup af alt hvad du har.

Incremental Backup Backup af alt hvad der er nyt eller er ændret siden sidste normale eller incrementale backup

Differential Backup Backup af alt hvad der er nyt eller ændret siden sidste normale eller incrementale backup

### RAID

RAID-0 Kendt som stripe volume, hvor to eller flere drev bliver samlet af stripes, som fordeler data over diskene, dette giver hurtigere læse/skrive hastighed.

RAID-1 Kendt som mirror volume, hvor alt data bliver spejlet, så alle drev har den samme data, da dette skaber redundans

RAID-5 Virker ligesom RAID-0, men det kræver dog man bruger mindst 3 drev, i tilfælde af fejl, er det muligt at genskabe data

RAID-10 En kombination af RAID-0 og RAID-1, hvor der bruges mindst 4 drev som spejles to og to og så stripes

Disk Management bruges til opsætning af RAID.  
RAID er ikke backup.

### Master Boot Record

MBR maks 4 primære partitioner

Understøtter kun diske med 2 TB eller mindre

### GUID partition Table

GPT Mulighed for at konvertere MBR diske til GPT diske, må dog ikke indholde volumes hvis den skal konverteres  
nyere standard som bruges i Harddiske og Solid-state

### Shadow Copy

Brug genskab og sletning af mapper og filer

Tidsplan Der skal være minimum 1 times interval imellem shadow copy

VSS Volume Shadow Copy Service

Vssadmin create shadow Ny volume shadow kopi

Vssadmin add shadowstorage Tilføjer en volume shadow copy lagrings forening

Vssadmin delete shadows Sletter alle volume shadow kopier

Vssadmin delete shadowstorage sletter volume shadow copy obevarings forbindelser

Vssadmin list providers En liste med et register for volume shadow copy udbydere

Vssadmin list shadows lister de eksisterende volume shadow copies

Vssadmin list shadowstorage Laver en liste over alle shadow copy opbevarings forbindelse på systemet

Vssadmin list volumes liste over volumes som er berettiget for shadow copies

Vssadmin list writers liste over tilmeldte volume shadow copy skrivere som er på systemet

Vssadmin resize shadowstorage liste over tilmeldte volume shadow copy skrivere som er på systemet



### Startup

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCD                             | Boot Configuration Data indstillingsfil, windows opstart                                                     |
| BCDEDIT                         | bcdedit.exe køres fra kommandoprompten                                                                       |
| EASYBCD                         | Et program til redigering af bcd-filer                                                                       |
| MSCONFIG                        | Et program, der ændrer hvilke drivere, programmer og tjenester                                               |
| CHKDSK                          | Tjekker filsystemet og diske for fejl                                                                        |
| BOOTSECT                        | Et pogram der ligger på Windows installation-smedier                                                         |
| BOOTREC                         | Et pogram der ligger på Windows installation-smedier                                                         |
| AUTHORITATIVE RESTORE           | Ved at udføre en authoritative restore, kan man genskabe en domain controller fra en backup                  |
| DIRECTORY SERVICES RESTORE MODE | Windows Server domain controllere kan startes op i DSRM                                                      |
| WBADMIN                         | Wbadmin er et program der bruges til at tage backup af, og genskabe, operativsystemer, indstillinger og file |
| NTDSUTIL                        | Ntdsutil er et kommandolinje program                                                                         |
| ADSIEDIT.MSC                    | Active Directory Service Interfaces Editor er et program du bruger i et AD                                   |
| KEY VERSION NUMBERS             | Key version numbers er 32bit koder, der bruges til at skelne mellem RODC'er i et domæne.                     |
| TOMBSTONE LIFETIME              | Active Directory objekt kan genskabes efter at have været slettet                                            |

