

Diske & Startup	
MBR	Master Boot Record er det sted på disken hvor informationer om hvilke OS'er der ligger på disken, og gør det muligt at boote fra dem.
GPT	GUID Partition Table
Basic Disk	Er diske hvor der ligger primære, extendede volumes, og logiske drev.
Dynamic Disk	Er diske som indeholder simple, spanned, mirrored, striped og RAID-5 volumes
Primary Partition	Er den primære partition på en disk.
Extended Partition	Er en partition hvorpå man kan lave flere logiske partitioner. Extended partition kan kun laves på en MBR disk.
Logical Volume	Er en volume som er lavet på en Extended partition
Simple Volume	Volume som ligger på én disk.
Spanned Volume	Volumen ligger spredt ud over flere diske.
BCD	Er en fil som peger derhen hvor Windows Boot Manager ligger.
Troubleshoot	
msconfig	Er en utility hvor man kan ændre boot-parametre, samt hvilke programmer der starter op når computeren booter (Windows 7 og før)
bcdedit	Er en CMD editor til Boot Configuration filer i Windows.
EasyBCD	Er et GUI til at ændre i BCD-filen

Diske & Startup (cont)	
chkdsk	En lille utility til at tjekke om filer og sektorer på en disk er korrupte eller dårlige
System State Recovery	Er en recovery form hvor man recover en maskines System State files, som er systemfiler osv.
Authoritative Restore	Er en form for restore hvor man genskaber evt. slettede emner i AD'et, såsom en OUT (Organisational Unit).
DSRM	Er domain controllerens modsvar til desktop-Windows's fejlsikker tilstand, som gør det muligt for en netværksadministrator at genskabe en AD Database.
wbadmin	Er en CMD utility som man bruger til at styre Windows Backup med.
ntdsutil	Er et diagnosticeringsværktøj som man bruger til at fejlsøge på et Active Directory.
adsiedit.msc	Er et LDAP-editor til at foretage ændringer af objekter, såsom brugere eller grupper i et AD.
KeyVersionNumber	Er en krypterings"nøgle" indenfor Kerberos autentificering.
Tombstone Lifetime	Er et udtryk for hvor længe man kan "genskabe" et slettet AD objekt.

Filsystemer & RAID	
FAT	Står for File Allocation Table og er et filsystem ligesom NTFS, dog af ældre dato. Mindste partitionsstørrelse er 2 MB.
FAT32	Er også File Allocation Table, men er en 32-bit version af FAT
NTFS	Står for New Technology File System, understøtter drev på 16 Exabyte, understøtter filkryptering og meget andet og er det mest anvendte filsystem.
ReFS	Står for Resilient File System, og er Microsofts nyeste filsystem. Max mulige volume-størrelse er 1 yobibyte. Navnet Resilient indebærer automatiske sikkerhedsforanstaltninger og kontrol mod korrupte filer og meget andet.
Disk Management	Er nærmest Diskpart's GUI tvilling
Diskpart	Er et CMD-utility til at partitionere diske og oprette, slette og ændre volumes

Disk Quota & Shadow Copy	
FSRM	File Server Resource Management er en GUI-utility til at overvåge og administrere en filservers diskaktivitet, som file-screening og kvoter på shares osv.
Quota	Er et udtryk for en kvote (mængde data) som brugere kan gemme på påvirkede shares og mapper.

Disk Quota & Shadow Copy (cont)	
Hard	En hard quota er en kvote som ikke kan overskrides.
Soft	En soft quota er en kvote som godt kan overskrides, men hvor brugeren og/eller administratoren får besked om at kvoten er overskredet.
File Screening	Er et udtryk for at man kan blokere for specielle filtyper, som hvis man ikke vil have at brugerne ligger musik eller film på deres netværksdrev, kan man blokere for .mp3, .avi, .divx filtyper.
dirquota	Er et CMD-værktøj til at administrere disk-kvoter
Windows Server Backup	Er Microsofts indbyggede backup-utility.
Fil-baseret backup	Fil-baseret backup er, som navnet angiver, en backupform som tager backup af filer og mapper.
Block-baseret backup	Block-baseret backup er en backupform hvor serveren går ned på block-niveau på harddisken og kopierer blok-f- or-blok.
Full backup	Er en backup af hele serveren. Denne er nødvendig for at kunne foretage andre former for backup. Dette er den backup-form der tager længst tid, da den skal have taget backup af hele serveren, og alt data.

Disk Quota & Shadow Copy (cont)	
Incremental backup	Incremental backup er en backup form hvor man tager backup af ændringer i filer for den dag hvor backuppen er taget. Har man fuld backup fra om søndagen og tager en incremental backup hver dag, og skal restore en fil fra om torsdagen, skal alle dages incremental backup være i orden, ellers fungerer incremental backup kun op til dagen før den evt. korrupte backup.
Differential backup	Differential backup tager backup af alle ændrede filer på dagen. Det smarte er, at hvis du skal have restoret en fil fra om onsdagen, er det den eneste backup der er nødvendig for at kunne restore filen, i modsætning til Incremental backup som skal have ALLE backupper indtil den pågældende fil er nået.
Copy backup	Copy backup tager en kopi af serveren som den ser ud i øjeblikket hvor backuppen bliver taget.
Daily backup	Daily backup er en backup der bliver kørt hver dag.

Disk Quota & Shadow Copy (cont)	
Archive bit	Er en bit som bliver sat på en fil, hver gang den bliver ændret i. Incremental og Differential backup ved så at det er disse filer som der skal tages backup af. Differential fjerner ikke archive bit'en.
VHD (Virtual Hard Disk)	Er en eller flere filer som tilsammen udfør en harddisk til en virtuel maskine. Windows Server Backup bruger også filtypen .vhd til backup-filer.
VSS	Volume Shadow Copy Service tager et "snapshot" af en volume, og kan bruges til at genskabe volumen lige som den så ud da man tog snapshot. Dette går rimelig hurtigt, og kan sættes op så brugerne selv kan genskabe deres filer hvis de kommer til at slette filerne efter der blev taget en Shadow Copy.
VSS arkitektur	
tidsplan	Er et udtryk for hvornår backuppen eller shadow copy'en skal tages.
vssadmin	er en CMD-utility hvor man kan administrere sine shadow copies, såsom slette og oprette nye shadow copies